

Gerät		Type	Interface-Identifier = Suffix	MAC	lokale IPv4	Start: PowerOn / PowerOff	Start: ipv6-Updater		
DS-1	DiskStation 114	0211:32ff:fe2e:3028		00:11:32:2e:30:28	192.168.1.254	07:55 / 23:30	08:01		
DS-2	DiskStation 115	0211:32ff:fe3c:4832		00:11:32:3c:48:32	192.168.0.253	07:55 / 11:00	08:02		
DS-3	DiskStation 118	0211:32ff:fe9d:c29a		00:11:32:9d:c2:9a	192.168.1.252	07:55 / 11:00	08:03		
DS-4	DiskStation 118	9209:d0ff:fe1a:f35c		90:09:d0:1a:f3:5c	192.168.178.43	10:00 / 11:00	10:04		
Odroid	Odroid U3	c022:09ff:fef2:5fe8							
PC-15	Büro W-41								
PC-26	Modellbahn PC			d0:50:99:a6:76:8a	192.168.1.26				
PC-21	ThinkPad Ursula	a67d:76ff:fe0e:8990							
PC-27	Büro Arpke	b367:998f:d0af:fa2c							
PC-27 neu	Büro Arpke	9581:2a05:3ccd:820f		00:d8:61:4e:24:b7					
PC-31	Ursula - Lenovo			38:f3:ab:8b:98:7b (LAN)					
PI-1-LAN	Raspberry PI-1 LAN	e7eb:cbf6:1d77:66f7				ist zu aktualisieren nach Neuinstallation PI-OS			
PI-1-WLAN	Rasperry PI-1 WLAN	2459:61e9:61fa:87b7				löscht bei arpke selfhost.co			
PI-1-LAN				dc:a6:32:fb:0a:45	nach Neuinstallation PI-OS am 30.05.2023 - ist nicht bei PI-1-LAN arpke.selfhost.co eingetragen				
PI-1-WLAN	Rasperry PI-1 WLAN	5f5e:da78:e77e:6a95		dc:a6:32:fb:0a:46	nach Neuinstallation PI-OS am 30.05.2023 - ist bei PI-1-WLAN arpke.selfhost.co eingetragen				
E-10 Router	Vodafone CH7466CE	925c:44ff:fe1e:f452			192.168.1.1		arpke.selfhost.co		
E-10 Router	FritzBox 7530	52e6:36ff:fe55:08a9		50:e6:36:55:08:a9	192.168.1.1	DNS-Rebind-Schutz abschalten:	arpke.selfhost.co		
E-10 Switch - DG	FritzBox 7430			f0:b0:14:00:d2:de	192.168.1.132	DNS-Rebind-Schutz abschalten:	arpke.selfhost.co		
W-41 Router	Fritzbox 7560	f2b0:14ff:fe10:2197			192.168.1.1	DNS-Rebind-Schutz abschalten:	edersee.selfhost.co		
S-29-Router	Fritzbox 7530	2e91:abff:fe4c:1f2a			192.168.178.1	DNS-Rebind-Schutz abschalten:	klein-fopf.selfhost.co		
St-10 Router	Fritzbox 7490	0a96:d7ff:fe88:53fd				DNS-Rebind-Schutz abschalten:			
Z-2a	VodafoneStation			02:10:18:87:99:b4			toja.selfhost.co		
E-10 Drucker	HP MFP M477fdw	32e1:71ee:fe3e:7fa5		30:e1:71:3e:7fa5		User: egal	Password: wie immer		

Im Router Ports freischalten - TCP: SSH: 22, Telnet: 23, http: 80, https: 443, Synology-DSM-http: 5000, Synology-DSN=https: 5001, Synology-Drive: 6690
Samba testweise wegen Zugriff als Netzwerkplatte auf DS-2.toja.selfhost.co - TCP/UDP: SMB (137-139, 445), AFP (548) → das ist nicht nötig , wurde wieder gelöscht
Achtung: VodafoneStation bei Antonia: Firewall ausschalten → wenn Zugriff nicht mehr geht, das prüfen !!!

Speicher	CPU	/web Netzlaufwerk
512 MB	Marvel Amada 370 88F6707	M:\
512 MB	Marvell Amada 375 88F6720	N:\
1 GB	RealTek RTD 1296.SoC	O:\
1 GB	RealTek RTD 1296.SoC	p:\

selfhost.de: Wie konfiguriere ich die FritzBox ?		
DynDNS Support Router - selfhost		
<a href="http://carol.selfhost.de/nic/update?myip=<ip6addr>&host=<domain>">http://carol.selfhost.de/nic/update?myip=<ip6addr>&host=<domain>		

DSM 6: IP gesperrt
Systemsteuerung
--> Sicherheit

Zugriff auf DiskStation Betriebssystemebene übert Telnet mit Port 23 - Voraussetzung: Telnet mit Port 23 muss in der DiskStation freigeschaltet sein - Tipp: Nach Nutzung immer abschalten			
Telnet: Linux \$ telnet ds-1.arpke.selfhost.co 23 --> j910070 --> Passwort DS-1	Telnet: wenn in Windows freigeschaltet \$ telnet ds-1.arpke.selfhost.co --> j910070 --> Passwort DS-1	SSL: Putty - Server - Port 22	Odroid per Putty - geht, da SSL im Odroid aktiv ist odroid.edersee.selfhost.co --> odroid --> odroid

- DSM 6: IP gesperrt
- Systemsteuerung
 - > Sicherheit
 - > Konto
 - > Automatische Blockierung
 - ==> Freigabe Blocking Liste
 - ==> blockierte IP löschen